



Att använda talsyntes i en lässituation




Skoldatateket
Gösta Wahlströms väg 2,
ingång G
753 75 Uppsala

www.uppsala.se/skoldatateket

1. Komma igång med ClaroRead Plus

Starta talsyntesprogrammet

1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software


2. Klicka på  för att starta talsyntesen.


ClaroReads verktygsrad syns på skärmen efter en stund. Du kan peka på knapparna med musmarkören för att se vilken funktion de har



Inställningar

För att ändra verktygsradens utseende kan du:

1. Välj  **Inställningar** på verktygsfältet och fliken **Visa**.
2. Du kan **få text under knapparna, ändra storlek på verktygsraden** samt **låsa verktygsraden** vid aktivt fönster t ex Word.




3. Du kan även **ändra verktygsradens utseende** om du klickar på de ikoner du inte vill ska synas.

4. Klicka på  **OK** när du gjort dina val.

Välja röst

1. Välj  **Inställningar** och fliken **Tal**.


Under **Röst** kan du klicka på pilen till höger för att i listan välja rösterna Erik, Erik rekommenderas vid uppläsning på svenska och Daniel för uppläsning på engelska.



5. Om allt låter bra klickar du på **OK**.

2.Läsa med talsyntesen





Läsa i Word

1. Öppna ett Word-dokument. 

ClaroReads verktygsrad lägger sig automatiskt överst. Du kan flytta verktygsraden genom att placera musmarkören på namnlisten, hålla ner vänster musknapp och dra till önskat läge om du *inte* bockat för **Lås verktygsrad vid aktivt fönster**.

Läsa hela texten

1. Sätt markören framför den text som ska läsas.


2. Klicka på  eller tryck på tangenten  för att börja läsa.
3. Klicka på  eller tryck på tangenten  för att stoppa uppläsningen.

Läsa en mening eller ett helt stycke

1. Markera texten som ska läsas upp med hjälp av vänster musknapp. Klicka på **Spela** eller vänta på att den läses upp automatiskt.
2. Klicka på **Stopp** eller **F8** om du vill stoppa uppläsningen.

Att läsa enstaka ord eller en mening i taget

1. Välj **Inställningar** och fliken **Tal**.




2. Välj **Läs ord CTRL och peka** för att läsa enstaka ord.
3. Håll ner **CTRL** på tangentbordet och **placera sedan muspekare på** det ord du vill lyssna på.
4. Klicka på **OK** när du har gjort inställningen.

3. Anpassad visning och uppläsning

Använda rullande markering med text- och bakgrundsfärg för lästöd i Word-dokument.

1. Välj **Inställningar** i verktygsraden.

och Avancerat  under fliken Tal.



1. Klicka på **OK** när du gjort dina inställningar.

Läs upp med enbart meningsfokusering


Om du bockar för **Ingen bakgrundsfärg** och **Meningsfokusering** kommer talsyntsen tona ner det om inte läses upp.

I dag fredag slutar Förenta Nationernas stora klimatmöte i Köpenhamn i Danmark. 193 FN-länder ska försöka komma överens om ett nytt klimatavtal. De ska bestämma nya mål för miljöarbetet och hur mycket farliga växthusgaser länderna får släppa ut.

Exempel: Meningsfokusering

Läsa upp en mening i taget

1. Bocka för **Stanna efter mening**.



2. Klicka på **OK** när du gjort inställningen.

3. Talsyntesen kommer att stoppa uppläsningen efter varje mening. Tryck på **Spela knappen** eller **F7** för att fortsätta.


4. Läsa på Internet

Inställningar för att läsa vid markering

1. Välj **Inställningar** på verktygsrad.

och **Avancerat**  under fliken **Tal**.

2. Ta bort boken för **Läs vid musmarkering**.



3. **Ta bort** bockarna för **Läs objekt under musen** för **Allt** och **IE/FireFox**

Om du vill ha uppläsning av allt på en hemsida, bocka för IE/Firefox. Kryssa för Allt om du vill att allt, text, menyer och ikoner ska läsas upp på hemsidan och i Internet Explorer.

4. Klicka på **OK**  när du gjort dina inställningar.

Läsa i Internet Explorer eller FireFox

2. Starta Internet Explorer.
3. Ställ markören i början av den text du vill läsa.
4. En **virtuell markör** visar vilket stycke talsyntesen läser.



5. Klicka på **Spela** eller tryck på tangenten **F7** för att lyssna.
6. Klicka på **Stopp** eller tryck på tangenten **F8** för att stoppa uppläsning.

Du kan också markera en mening med musen och få den uppläst automatiskt.

*För att talsyntesen ska läsa upp menyer på en hemsida kan du peka på dem om du gjort inställningen **Läs objekt under musen**.*